



Notwendige Eintragungen bei Leihgeräten

01.12.2021

Inhalt

Eintragung als Prüfmittel	2
Kalibrierung eintragen.....	3
Datenabgleich mit der Zentralen Datenbank	3

Impressum

Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes GmbH (TAK)
Franz-Lohe-Str. 19
53129 Bonn

Kontakt

Internet: www.auek-plus.de

E-Mail: support@auek-plus.de und vertrieb@auek-plus.de

Hotline: 0228 9127-148 (Mo bis Fr von 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr)

Wird Ihnen, z. B. bei einer Reparatur Ihres Abgastesters, ein Leihgerät zur Verfügung gestellt, muss dieses auch in den Prüfmitteln von AÜK Plus eingetragen werden.

Nach DIN EN ISO/IEC 17020 (Abschnitt 6.2) muss für jede einzelne Untersuchung nachvollziehbar sein, dass ein vorschriftsmäßiges Messmittel (und welches) verwendet wurde. Dies wird grundsätzlich über die Zentrale Datenbank gewährleistet und gilt auch im Fall der Verwendung von Leih-, Austausch- oder Neugeräten.

Eintragung als Prüfmittel

Um in AÜK Plus einen neuen Abgastester einzutragen, wählen Sie bitte auf der linken Seite den Punkt „Prüfmittel“ und dort oben die Schaltfläche „Neu“ aus. Tragen Sie die Stammdaten des Abgasmessgeräts ein:

The screenshot shows the 'Prüfmittel' (Calibration) form in the AÜK Plus software. The form is titled 'Abgasmessgerät' and contains the following fields:

Art	Abgasmessgerät
Typ	Kompressionszündungsmotoren
Hersteller	BravoTech
Bezeichnung	TCP 11
Baujahr	2020
Ident-/Serienr.	017725131A00009A
OBD Scantool vorhanden	ja
Softwareversion Gerät	V2.5
Leitfaden-Version	Version 5 Rev. 01
Fehlergrenze	+/- 0,1
Messsondendurchmesser	<input checked="" type="checkbox"/> 10 mm <input checked="" type="checkbox"/> 27 mm <input type="checkbox"/> 16 mm <input type="checkbox"/> 21 mm

On the right side of the form, there is a section for 'Überprüfungen' (Inspections) with a 'Kalibrierung' (Calibration) button and a 'Neu' (New) button. Below this is a table with columns for 'Datum', 'gültig bis', and 'Status'.

Für viele Abgastester sind dazu bereits vorgefertigte Einträge vorhanden. Sie können jedoch die ausklappbaren Boxen selbst mit Text füllen. Wenn also z. B. die Bezeichnung Ihres Geräts fehlt, können Sie es dennoch im Programm erfassen.

Kalibrierung eintragen


Wird Ihnen ein Leih- bzw. Austauschgerät ausgeliefert, muss Ihnen auch ein Kalibrierschein ausgehändigt werden. Sie können darauf das Datum und die Gültigkeit der Kalibrierung erkennen. Tragen Sie diese Daten bitte über die Schaltfläche „Neu“ ein (siehe Grafik rechts).

Kalibrierung



The image shows a button labeled 'Neu' with a plus icon, and below it a table header with three columns: 'Datum', 'gültig bis', and 'Status'.

Sie gelangen somit in die nachfolgend abgebildete Maske:



The screenshot shows a form titled 'Prüfmittelüberprüfung' with the following fields:

- Kalibrierlabor: TAK CERT (D-K-20800-01-00)
- Status: ist durchgeführt, i.O.
- Durchgeführt am: 04.02.2021
- Gültig bis: 28.02.2022

Below these fields is a section for 'Dokumente (Kalibrierschein)' with a thumbnail of a document and a 'Hinzufügen' button. At the bottom of the form are buttons for 'Übernehmen', 'Abbrechen', and 'Hilfe'.

Hinterlegen Sie bitte als Nachweis für die gültige Kalibrierung das eingescannte bzw. fotografierte Protokoll. Wählen Sie dazu die Schaltfläche „Hinzufügen“.

Datenabgleich mit der Zentralen Datenbank

Wenn Sie das Gerät eingetragen haben, führen Sie bitte einen Abgleich mit der Zentralen Datenbank durch.



The screenshot shows the 'Übersicht' screen of the AÜK Plus application. The left sidebar contains navigation options: 'Übersicht' (selected) and 'Abgasuntersuchung'. The main content area displays the title 'Übersicht' and a message: 'Abgleich mit der Zentralen Datenbank. Der letzte erfolgreiche Datenabgleich mit der zentralen Datenbank wurde gestern durchgeführt. Der nächste Datenabgleich muss innerhalb von 6 Tagen erfolgen. [Datenabgleich jetzt starten.](#)'

Wählen Sie bitte in der Übersicht (also in der Startmaske des Programms) den Link „Datenabgleich jetzt starten“.

Hinweis

Falls Ihr neu eingetragener Abgastester die AU-Prüfergebnisse als AWN- oder XML-Datei vornehmen kann und Sie dies auch bei dem Leihgerät nutzen möchten, müssen Sie ggf. die Einstellungen in der Testersoftware bzw. im AÜK Plus Importagent überprüfen oder noch einmal vornehmen. Für viele Testerhersteller bieten wir dazu auf www.auek-plus.de unter der Rubrik „Importagent“ die entsprechenden Anleitungen als PDF-Dateien an.